
هوا میں بجلی

صبیب الحق الصاری (سابق ریدر، فز کس ڈیپارٹمنٹ، علی کڑھ مسلم یونیورسٹی)

۵۰ علیگ اپارٹمنٹس شمشاد مارکیٹ ، علی گڑھ (۲۰،۴۰۴)

ابتدائيه



E = 100V/m

شكل(1): زين كراديرين يوشيل كاجيلاد

کولامب فی سینڈ) کا ہوتا ہے (جوتقر بیاسات سومیگاواٹ پاور کے برقی انجن کی صلاحت رکھتا ہے کیونکہ دونوں سطوں بیخی سطح سمندراور بیاس کیلومیٹراونی ہوائی سطح کے درمیان ولئج فرق چارلا کھ ولٹ ہوتا ہے)۔


استے ہوئے جموعی کرنٹ کے ہوتے او پری سطح کے شبت چارج کی وجہ ہے تھی آ و ھے گھنٹے کے اندرہی زمین کے منفی چارج کوختم ہوجانا چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم پاتے ہیں کہ دونوں طرف چارج بہر حال کی ترکیب سے مسلسل بحال رہتا ہے، فیسچارج ہوکرختم نہیں ہوجاتا (زمین کا مجموئی منفی چارج کوئی منفی چند ملیون کولامب ہوتا ہے جس میں اگراٹھارہ سوکولامب فی سینڈ کی کمی ہوتو اسے کوئی آ دھے گھنٹے میں ختم ہوجانا چاہیئے)۔ جب ہوتا ہے جس میں اگراٹھارہ سوکولامب فی سینڈ کی کمی ہوتو اسے کوئی آ دھے گھنٹے میں ختم ہوجانا چاہیئے)۔ جب اس کا سبب تلاش کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جموعی طور پر دنیا بھر میں برابر ہوتے رہتے گرجیلے طوفان مسلسل او پری ہوائی سطح کی طرف شبت برتی چارج اور شیخیز بین کی طرف منفی برتی چارج ٹھیک اُسی مقدار میں منتقل کرتے رہتے ہیں کہ جس سے سات سومیگاواٹ کے فطرت کے اس انجن کو چلاتے رہنے کا باعث ہوں۔

مرتے رہتے ہیں کہ جس سے سات سومیگاواٹ کے فطرت کے اس انجن کو چلاتے رہنے کا باعث ہوں۔


مرتے رہتے ہیں کہ او پر ہوا میں کس طرح کی بچلی پائی جاتی ہے اور گرجیلے طوفانوں کی کارکردگی کی ترکیب کیا ہوتی

زمین کے اوپر بہوا میں برقی کچیشیکل (potential)، میدان (field) اور کرنٹ (current)

نا پنے پر پنہ چاتا ہے کہ زمین کے پاس او پر ہُو امیں آسان سے زمین کی طرف ایک برقی میدان سو ولٹ فی میٹر کا پایا جاتا ہے (ویکھے شکل (۱))۔ اِسے نا پنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زمین کی سطیر سطی چارج کثافت (یعنی برقی چارج فی مربع میٹر) نا پی جائے تب علم البرق کے ایک اسٹینڈرڈ فارمولے کو استعال کرکے باسانی زمین کی سطح پر واقع برقی میدان کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ برقی میدان جیسے جیسے ہم ہوتا جاتا ہے ، حتی کہ پچاس کیا میٹر کی او نچائی پر یہ بہت کم رہ جاتا ہے ۔ سِلِ زمین (سطح سمندر) سے کرہ بادی چوٹی کے درمیان برقی پڑیشنل کا گل فرق کوئی چارلا کھ ولٹ مقدار کا ہوتا ہے۔ برقی میدان ویٹ میدان کا وقت کا پیانہ ہوتا ہے برقی ورشح کا ڈھلان برقی میدان (electric field) ہوتا ہے۔



شكل (١٣) جُمُعلى فضامين بُواكى برقى كيفيت



شکل (۴) : مُطلِم مان تلے سمندروں پر ہُوا کے بیشنیل ڈھلان کے ایک دن میں اُتار چڑھاو کا اوسط


پہلاسوال بیا بھرتا ہے کہ اگر ہم زمین پرسودلٹ فی میٹر کے کے برقی میدان میں چل پھررہے ہیں۔
تو ہمیں برقی جھ کا یاصدمہ (shock) کیوں نہیں لگتا کیونکہ ہماری خود کی اونچائی لگ بھگ ایک یا دومیٹر
ہوتی ہے اورسو، دوسو ولٹ چھا خاصہ ولیٹے ہوتا ہے۔ اِس کا جواب بیہ ہے کہ ہمارابدن چوں کہ زیادہ ترپائی
سے بنا ہے اِس لیے بیخود بھی اچھا برقی موصل ہوتا ہے اور جیسا کہ معلوم ہے اچھے برقی موصل کی ساری سطح
ایک ہی ویٹے پررہتی ہے۔ اگر ہم زمین کا ویٹے صفر مانتے ہیں تو ہمارے بدن کا ویٹے بھی اِسلے صفر ہی ہوگا، سو
دوسوولٹ نہیں ہوگا اور ہمیں صدمہ یا جھ کا نہیں گھی (دیکھیے شکل (۲))۔

ہواویے برق کی انچھی عازل (insulator) ہوتی ہے اور اِس میں سے برقی کرنٹ گذر نہیں سکتا جب تک کہ اِس میں برقی بھار لئے پھھ آیون (ions) پیدا نہیں کے جاتے۔ ایک الیکٹرو میٹر (electrometer) کی پلیٹوں کو بیٹری سے چارج کرکاور پھراسکی ڈسچارج ہونے کی شرح دیکھرکسی مقام پر آیونوں کی وجہ ہے ہوا میں موجود تو صلی برق کی شرح کونا پا جا سکتا ہے۔ ناپے پر پیتہ چاتا ہے کہ جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہوا میں ایک کمزور کرنٹ (کوئی دیں مائیکرو مائیکرو ایمپر شدت کا) برقی میدان کے کہ اوپر بیان کیا گیا ہوا میں ایک کمزور کرنٹ (کوئی دیں مائیکرو مائیکرو ایمپر شدت کا) برقی میدان کے آپونوں پر اثر کی وجہ ہے آسمان سے زمین کی طرف پایا جا تا ہے (دیکھے شکل (۳))۔ اِسکے علاوہ بیٹری پیتہ چاتا ہے کہ غیر متوقع طور پر ہوا میں آبونوں کی گیا فت (آبونوں کی تعداد فی اکائی جم)، زمین سے زیادہ و دوری پر ہوا میں آبونوں کی گیا فت (آبونوں کی تعداد فی اکائی جم)، زمین سے زیادہ و دوری پر ہوا ہیں تو ایس ایس کے ہوتا ہے کہ دور آسمان سے آنے والی کا سمک شعاعوں سے بنتے ہیں تو ایسانہیں ہونا چا ہے۔ ایسا ہی جوتا ہے کہ دور آسمان سے آنے والی کا سمک شعاعوں برخے پر آبونوں کی گافت برخی ہوئی پائی جاتی ہے۔ ایس کے علاوہ چونکہ خود ہوا کی گافت اوپر جانے پر کم موتی جاتی ہوتا ہے کہ والے بی آبون با تے ہیں اور ای گافت اوپر جانے پر کم ہوتی جاتی ہوتی ہوئی بائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھوئی بائی جاتی ہے۔ اس کے بیا سے جس کی جاتی کے درت کی ہوئی بائی جاتی ہے۔ اس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کے جس کے بی کے درت کی ہوئی بائی جاتی ہوتی ہوئی بائی جاتی ہے۔

یہ پیتے پتہ چاتا ہے کہ اُن ہوائی کر نٹوں کا جو پچاس کیلومیٹر اونچائی سے سطح زمین کی طرف بہتے رہتے بیں قائم رکھنے کی ترکیب گرجیلے طوفان ہوتے ہیں؟ اِس کا جواب حب ذیل ہے۔ اگر ہم ساری دنیالیں 4

(جسے برازیل، افریقہ، ایشیا، وغیرہ، سب جگہ) تو پیۃ چاتا ہے کوئی تنیاس ن 30 گرجیلے طوفان ہرمنط واقع ہوتے رہتے ہیں جن کی کاروائی سب سے زیادہ اُس وقت ہوتی ہے جب علی گڑھ ہیں رات کے ساڑھے ہارہ ہج ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اگرہم ایجھ موسم کے علاقوں میں ہوا میں آسمان سے زمین کی طرف جانے والے برقی کرنٹ کولیں تو پاتے ہیں کہ دن مجر میں بیشدت میں کوئی پندرہ فیصد کی حد تک کم زیادہ ہوتے تو ہیں کین بیسسب سے زیادہ شدید میں اُس وقت ہوجاتے ہیں جب پھرا کیک بارعلی گڑھ کی گھڑیاں رات کے ساڑھے ہارہ بجاتی ہوتی ہیں، لیعن ساری دنیا میں سب ملا کر مجموعی طور پر کرم بادکا ہے کرنٹ سب سے زیادہ شدید اُس وقت ہوتا ہے جب علی گڑھ کی گھڑیاں رات کے ساڑھے ہارہ بجاتی ہوتی ہیں (دیکھیے شکل زیادہ شدید اُس وقت ہوتا ہے کہ اِن دومظا ہر (گرجیلے طوفا نوں اور اچھے موسم میں آسان سے زمین کی طرف پائے جانے والے کرنٹ) میں کوئی گہرا رشتہ ہے۔ واقعہ سے کہ گرجیلے طوفان ہی وہ بیٹری ہوتے ہیں جوز مین کی سطح اور او پر کی پیچاس کلومیٹراو نجی موسلی سطح پر برتی چارج کو برقر ارد کھنے میں کا میاب رہتے ہیں اور اچھے موسم کے کرہ باد کے کمزور مستقل برتی کرنٹ کا باعث ہوتے ہیں۔ آئے دیکھیں کہ گرجیلے طوفان ایسا اور ایجھے موسم کے کرہ باد کے کمزور مستقل برتی کرنٹ کا باعث ہوتے ہیں۔ آئے دیکھیں کہ گرجیلے طوفان ایسا کیے ہیں؟


گرجیلے طوفا نوں کامیکانزم



یہ سلسلہ چلنے لگتا ہے۔ یوں نم گرم ہُواجہاں جہاں اوپر جاتی ہے باد جود اوپر ماحول ٹھنڈا ہونے کے اپنے آپ کو ایپنے ماحول کی ہُواسے گرم ہی پاتی ہے اور اِس طرح اُٹھتے اُٹھتے کافی اونچائی تک اوپر جاسکتی ہے۔ یہ تیز اوپر جاتی موری کی ہوانے کر اُسکی رفتار جاتی ہُوادس سے بیدرہ کیلومیٹر یا اِس سے بھی زیادہ اوپر تک جاسکتی ہے اور کافی اونچائی برجانے پر اُسکی رفتار سوکیلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی ہوسکتی ہے!

اوپر جاتے ہوئے ہُو ااپنے اطراف کی پچھاور ہُوا آس پاس سے اپنے اندر کھینچی رہتی ہے اور اُسے اپنے ساتھ ملا کراوپر لے جاتی ہے۔ خلیے کے زیادہ ترجے پر اِس طرح ہُو اکا مسلسل اوپر کی طرف جاتا بہاؤ (early or cumulus) خلیے کے ابتدائی تشکیلی بادلی ڈھیر بننے والے مرجلے (updraught) خلیے کے ابتدائی تشکیلی بادلی ڈھیر بننے والے مرجلے (stage) کا اظہار ہوتا ہے (ویکھیے شکل (۵))۔

اس کے بعد خلیے کا دوسرالینی بالغ یا پختہ مرحلہ (mature stage) وجود میں آنے لگتا ہے جس میں خلیے کے ایک حصے میں تو ہُو ااو پر کی طرف جارہی ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں ہُو ااو پر سے نیچے آرہی ہوتی ہے(دیکھئے شکل (۲))۔آئے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب پانی کے بخارات اوپر پہنچتے ہیں تو اگر اویر نواتے (nuclei) جیسے سوڈیٹم کلورائیڈ (NaCl) یعنی سمندری نمک سے لائے گئے سالمے، یا زردانے (pollen grains) وغیرہ موجود ہول تو اُن پر پانی جم کر برف کے لکم ہیں نواتے ناملنے کے سبب منجد نا ہوسکا یانی (جواب فرط تبرید شدہ (supercooled) حالت میں ہوتا ہے) بھی چندایک برف بنے مکڑوں سے مکرا کر پھرخود بھی برف بننے لگتا ہے اور ایک او نیجائی کے بعد فضا کی کیفیت ایسی ہوجاتی ہے کہ بادل میں پانی تیزی سے غائب ہونے لگتا ہے اور منجمد برف کے بڑے ذرے تیزی ہے بننے لگتے ہیں۔جب برف کے ذرّے مناسب حد تک وزنی ہوجاتے ہیں تو وہ او پراُٹھتی ہُو اسے ہو كر نيچ كرنے لكتے ہيں كيوں كەدەاب إسقدروزنى ہو چكے ہوتے ہيں كەاد پرأٹھتى ہَوا ٱنہيں ٱٹھائے ركھنے کے قابل نہیں رہتی۔جب بیز درے نیچ گرتے ہیں تواپئے ساتھ کچھ تھوڑی می ہوا مجھی تھسیٹ لاتے ہیں اور ا اس طرح او پرسے پنچے جانے والی ہُوا کے بہاؤ کا باعث ہوجاتے ہیں۔جب ایک بار ہُوا نیچے کی جانب روال ہوجاتی ہے تو بیل بنا دقت برابر جاری رہتا ہے۔نوٹ کرنے کی بات سیہ کمالیانہیں ہوتا کہ جوہوااوپر گئی




شكل (٨) : گرجيلے طوفان كے ايك بالغ خليے ميں برقی بھاروں كا پھيلاو

نیچ یعنی تین یا چار کیاو میٹر بلندی پر (جہاں پیش کوئی منی دی ڈگری 100-سیلسیس ہوتی ہے) منقی بھاروں کا جماوڑا پایا جا تا ہے۔ نیچ جو بارش ہوتی ہے وہ منفی برقی بھاروں سے لیس ہوتی ہے جو اِس طرح زمین پر جاتے رہتے ہیں (اگر چہ بھاری بارش کے درمیان ایک چھوٹا منطقہ شبت برقی بھارے لیس بھی پایا جا تا ہے جو بتا تا ہے کہ کیفیت اِتی ہمل نہیں ہوتی جتنی دکھائی دیت ہے)۔ بادل کے نچلے صفے میں جو منفی چارج جو جا تا ہے وہ بادل اور سلح زمین کے مابین دویا تین بلکہ دس کروڑ ولٹ برقی پڑینشئیل فرق تک پیدا کرسکتا ہے جو جا تا ہے وہ بادل اکھ ولٹ پڑیشئل فرق سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو آسان اور زمین کے بھی ایچھموسم میں پایا جا رہے اس چارلا کھ ولٹ پڑیشئل فرق سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو آسان اور زمین کے بھی ایچھموسم میں پایا جا ایس جا رہے اور جس کا ذکر سملے آچکا ہے) (و کیھئے شکل (۸))۔ ایسے زبر دست ولئے ہو اکو تو ڑ دیتے ہیں اور چارئ سے بھر پوربکل کی بڑی بڑی کمائی دار تفریغوں (arc discharges) کا باعث ہوتے ہیں۔ جب ہو اکو یون تو ٹر کر بجل گرتی ہو تا ہے ساتھ گر جیلے طوفان کے بادلوں کے نچلے جھے کے منفی برتی بھارکوز مین پر نیج ان اور تیس کے انہ کی برتی بھارکوز مین پر نیج

بیلی کے ضربات یا ہتے (lightning strokes) کسی بادل کے درمیان یا کسی بادل کے درمیان ہول کے درمیان ہول کے درمیان یا کسی بادل اور زمین کے درمیان ہولی مرطر حرصے کے درمیان یا ایک بادل اور دوسر نے بادل کے درمیان یا کسی بادل اور زمین کے درمیان ہوجاتا کے ہوسکتے ہیں۔ ہرایک آزادتفریغی چمک میں تقریباً ہیں یا تمیں کولا مب کا برتی بھار ادھر سے اُدھر نتقل ہوجاتا ہے۔ برتی میدان ناپنے پر پہتے چاتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو بادل کے اطراف بیمیدان ایکدم کم ہوجاتا ہے۔ برتی میدان ناپنے سکنڈ کے وقفے کے اندر ہی گر جیلا طوفان اپنا کھویا ہوا برقی بھار دوبارہ بنالیتنا ہے بعنی کوئی میکانزم ایسا ہے جوکوئی چارا یمپیئر کرنٹ کی استعدادر کھتا ہے جوطوفانی بادل کودوبارہ چارج کردیتا ہے (کیونکہ میکانزم ایسا ہے جوکوئی چارج پانچ سینڈ میں دوبارہ پیدا ہوسکتا ہے)۔


گرجیلے طوفانوں کے خلیے میں برقی بھاروں کی اِس پائی جانے والی علیحدگی کی ایک ممکن ترکیب حسب ذیادہ ذیل ہوسکتی ہے۔ ہموامیں دوطرح کے آیون ہوتے ہیں۔ ایک وہ جوذرا جچھوٹے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مُتعقّل (mobile) ہوتے ہیں۔ یہ کا سمک شعاعوں کے ذریعے پیدا شدہ ہوتے ہیں۔ اِس کے برخلاف نسبتاً ہوے آیون ہوتے ہیں جیسے کرنمک کے اُڑتے سالمے یا بہت مہین دھول کے ذریے یازرگل کے والے نسبتاً ہوے آیون ہوتے ہیں جیسے کرنمک کے اُڑتے سالمے یا بہت مہین دھول کے ذریے یازرگل کے والے



شکل (۹) :گرجیلے طوفان میں بھاروں کی ملحید گی کامیکانزم

وغیرہ جوخود بھی سب چارج یافتہ ہوتے ہیں۔إن ہی موخرالذ کرکوہم نے نواتے (nuclie) کہاہے کیوں کہ اِن پر بارش یا برف کے قطرے بن سکتے ہیں۔ یہاں تیز چلتے جھوٹے آپونوں کو پچھ دریے لئے نظرانداز کر د بیجے۔ بڑے اور آہتہ چلتے نواتوں کو لیجئے۔ ساتھ ہی پانی (یا برف)کے پنچے گرتے ہوئے قطرے (یا کلوے) کو لیجئے۔ پانی کا پیقطرہ ہُوامیں پہلے سے موجود برقی میدان کے زیراثر ایک امالہ یا فتہ ووخطی عزم (induced dipole moment) کا حامل ہوتا ہے جس میں مثبت برقی چارج قطرے کے نچلے جھے میں اور منفی برقی چارج قطرے کے او پری حصے میں مرکوز ہونا ہے۔ اب اگر نیچے گرتا ہوا یہ قطرہ ایک مثبت آبون کے نزدیک آتا ہے تو چونکہ قطرے کا نجلاحصہ بھی مثبت بھار کا حامل ہے اِس کئے مثبت آپون قطرے سے متنفر ہوکر دُور ہونے لگے گا، اُس سے چیکے گانہیں۔ چونکہ قطرہ اوپر کو جاتی ہَوا کی رَومیں گررہا ہے اِس لئے مثبت آبین اِس رَومیں بہتا ہوا قطرہ کے پاس سے ایبانکل جائے گا کہ قطرے کی اوپری منفی بھار والی سطح سے بھی نہیں چیک بائے گا۔ اِس کے برخلاف اگرگرتا ہوا قطرہ کسی منفی آیون کے نزدیک پہو نچے گا تو برقی کشش منفی آ یون کو تھینچ کر قطرے سے جوڑ دے گی کیونکہ قطرے کا نجلا حصہ جیسا کہ ہم نے کہا مثبت برقی بھار کا حامل ہوتا ہے۔نیتجاً یانی کا قطرہ منفی برقی بھار حاصل کرلے گاجسے وہ اپنے ساتھ بادل کے نیچلے حصے میں لیتا جائے گا جبکہ قطرے سے ناجڑنے والے مثبت آیون جونے رہے تھے اوپر جاتی ہواؤں کے زورسے باول کی چوٹی کی طرف اُڑ جائیں گے۔ اِس طرح آسان سے زمین کی طرف پہلے سے پائے جانے والے برقی میدان کی سمت کی وجہ ہے ہی ہم گرجیلے باول میں مثبت اور منفی برتی بھاروں کے مذکورہ بالا پیائش کیے گئے بکھراؤ کو پاتے ہیں (ویکھے شکل (۹)) سوال کیا جاسکتا ہے یہ بڑے آبون یا نواتے تعداد میں چونکہ قدرے کم ہوتے ہیں تو پھرتھوڑے و تفے کے بعد اُن کی سیلائی توختم ہو جانی چاہئے۔ اِس کا جواب سے ہے کہ ایک بار جب بھار کی علیحہ گی شروع ہوجاتی ہے تو مقامی طور پر بڑے بڑے برق میدان بن سکتے ہیں جواطراف کے ایٹوں کوتو ڈکر بدی تعداد مزید آیو نیوں کی بناسکتے ہیں ادر اِس طرح بادلوں میں آیونوں کی ایک بڑی تعداد برابر مل سکتی ہے۔

مثبت برقی بھار بالآخر بادل کی چوٹی جھوڑ کر بڑی موصلیہ والی اونچی ہوا کی تہوں میں داخل ہوجاتے ہیں اور تیزی سے اُس سطح پرساری دنیا میں بھیل جاتے ہیں۔صاف موسم کے کھلے آسان والے منطقوں میں ہوا کی بالائی تہد میں تھیلے رہ مثبت برتی بھار ہَوا میں بے آیونوں کے ذریعے (جوجسیا کہ ہم نے کہا کا سمک




شكل (١٠): 'قدم قائد كا بنا

شعاعوں یا پھرسمندر یا انسانی کارکردگی کی وجہ ہے بنتے رہتے ہیں) آ ہستہ آ ہستہ زمین کی طرف توصیل پاتے اور وہاں موجود منفی برقی بھاروں سے ملتے رہتے ہیں اور اِس طرح اُس کمزور کرنٹ کا باعث ہوتے رہتے ہیں جسکا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اِس کے برخلاف منفی بھار جسیا کہ ہم نے دیکھا بجلی کی ضربوں میں نیچے زمین پر شھر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اِس طرح ہوتا ہے کہ کر ہ باوکا یہ نہایت مصروف برقی انجن دن رات مسلسل کام کرتا وہتا ہے۔

بجل كأكرنا

بجلی کی ضربیں ایک ہی گزرگاہ پر ہوکر حیارج کی کیے بعد دیگرے کئی تفریغیں (discharges) ہوسکتی ہیں (اِس کا پنة کیمرے کو إدھراُدھر ہلا جُلا کرتصوریں لے کردیکھنے سے چلا)۔ بیاکسے ہوتا ہے؟ مسطح زمین کے اوپریسی گرجیلے طوفانی بادل کو لیجئے جس کا پیندہ جسیا کہ کہا گیامنفی برق کی آما جگاہ ہوتا ہے۔ اِس کا یے شیکل نیچے واقع زمین کے پیششیکل ہے کہیں زیادہ منفی ہوتا ہے، اِس لیے منفی برق کے حامل الیکٹرون اس سے دُور ہوکرز مین کی طرف سرعت پذیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔جو پچھ ہوتا ہے وہ پچھ اِس طرح ہوتا ہے۔شروع میں ایک قدم قائد (step leader) بنتا ہے (دیکھیے شکل (۱۰)) جواتناروشن نہیں ہوتا جتنی کہ بعدی بجل کی ضرب ہوتی ہے۔تصویروں میں ہمیں شروع میں ایک جھوٹا ساروش نقطہ دکھائی ویتا ہے جو بادل سے شروع ہوتا ہے اور نہایت تیزی ہے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے (اِس کی رفتار روشنی کی رفتار کا ایک بیٹے چھ حصہ ہوتی ہے جو بہت تیز کہلائی جائے گی)۔ بیصرف کوئی بچپاس میٹر جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور کوئی پچاس مائیکروسینڈ رُکار ہتا ہے اور پھرایک اور قدم لیتا ہے۔ یہ پھررُک جاتا ہے اور پھرایک اور قدم بڑھتا ہے اور اِسی طرح ہوتا جاتا ہے۔ اِس طرح قدم درقدم بیسلسلہ وارز مین کی طرف بڑھتا ہے۔ اِس قائد میں بادل سے آتے منفی برقی بھار ہوتے ہیں (بلکہ پوراستون منفی بھاروں سے بھرا ہوتا ہے)۔ تیزی سے حرکت کرتے اِن بھاروں کے اثر سے ہُو ابھی آیونی ہوجاتی ہے اور جوگز رگاہ اِن بھاروں نے بنالی ہوتی ہے وہ برق کاموصل بن جاتی ہے۔ جیسے ہی بیقائدز مین تک پہنچ کراُسے چھونے لگتا ہے تو جیسے ایک برقی تاراد پر بادل اور نیچےز مین ہے جڑجا تاہے جس میں منفی برقی بھار بھرا ہوتا ہے۔اب بالآخر بیمکن ہوجا تا ہے کہ بادل کامنفی برقی بھار



شکل(۱۱): 'والیسی صدمهٔ قائد کی بنائی ہوئی گزرگاہ بروالیس دوڑتا ہے.

آسانی ہے نکل کر نیچ بہہ جائے۔ اِس طرح بادل کے ایک جھے کا پورامنفی چارج تیز اور طاقتور طریقے ہے بادل ہے نکل آتا ہے۔ ایسا ہوتے وقت زمین جونسٹنا مثبت برق لئے ہوتی ہے خودا یک بحلی کا صدمہ او پر جیجی ہے جواو پر سے آتے ستون سے ہُوامیں جا بُوتا ہے۔ زمین سے او پر جانے والا بیصدمہ ہی وہ اصلی صدمہ ہوتا ہے جو سارے مظہر کا سب سے زیادہ روش بحر ہوتا ہے۔ اِسے واپسی صدمہ (return stroke) کہتے ہوسارے مظہر کا سب سے زیادہ روش بحر ہوتا ہے۔ اِسے واپسی صدمہ اور گری پیدا کرتا ہے، جس سے ہوا کا بیس (دیکھے شکل (۱۱))۔ یہی وہ صدمہ ہوتا ہے جو نہایت تیز روشنی اور گری پیدا کرتا ہے، جس سے ہوا کا نہایت تیز پھیلا وہ وتا ہے اور زبردست کوک اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ اپنی پوری شد سے کے وقت بحل کے ایسے ایک صدے میں کوئی وس ہزار ایمپیئر کرنے ہوتا ہے جو جسیا کہ ہم نے او پر بتایا اپنے ساتھ کوئی ہیں کولا مب عارج نیچے لے جاتا ہے۔

لین ہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ایک سینٹر کے کوئی چندسویں جھے کے گزرنے کے بعد ہی ،
جب والیسی صدمہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو ایک اور قائد نیچے اُٹر تا ہے لیکن اِس دفعہ اُس کا اُٹر نا اُر کے اُکے نہیں ہوتا۔اُسے ایک ' تاریک قائد' (dark leader) کہتے ہیں اور بیا بیدم پوراراستہ نیچ تک چلاجا تا ہے (لیمی اوپر سے نیچ تک ایک ہی جھیٹ میں)۔ یہ ٹھیک اُس پہلے کے راستے پر بھر پورانداز سے چاتا ہے (لیمی اوپر سے نیچ تک ایک ہی جھیٹ میں)۔ یہ ٹھیک اُس کے اُٹر نے کا آسان ترین راستہ بن جا تا ہے۔ پھرایک باریہ نیا قائد منفی بھار سے بھرا ہوتا ہے کہ یہی اُس کے اُٹر نے کا آسان ترین راستہ بن جا تا ہے۔ پھرایک باریہ میں قائد منفی بھار سے بھرا ہوتا ہے اِس لیے جیسے ہی بیز مین کوچھوتا ہے ایک جھٹکے کے ساتھ نیچ سے ایک واپسی صدمہ اُسی راستے اوپر جا تا ہے۔ پچھ اِس انداز سے بچلی بار بارگرتی ہے۔ بعض اوقات یہ حرف ایک یا دوبار گرتی ہے۔ بعض اوقات یا بی چا یا دراور ایک دفعہ تو دیکھا گیا کہ ایک ہی راستے پر ہوکروہ بیا لیس بارگری لیکن میں میں اوبار کی لیکن کے بعد ایک، تیز، سلسلہ وار ڈھنگ ہے (جیسا کہ اوپر بتایا گیا)۔

بعض دفعہ پیچیدگیاں ہوسکتی ہیں۔جیسے کہ پہلی زبردست چیک تو ایک جگہ ہواور دوسری چیک کہیں اور ہوکیونکہ نیچے اُٹر تے وقت قائدایک سے زیادہ شاخیس بناسکتا ہے۔لیکن یہاں بھی بنیادی خیال وہی ہوتا ہے جو او پر بیان ہوا۔

اگرینچے زمین چپٹی نا ہوتو کچھاور پیچید گیاں ہوسکتی ہیں۔مثلاً سب جانتے ہیں کہاونچی عمارتوں یا

جھاڑوں دغیرہ پر بخل کے گرنے کا إمکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ اِس لیے ہوتا ہے کہ جب قدم قائد زمین سے کوئی سومیٹر کے قریب پہنچتا ہے تو زمین سے ایک تفریغ اُ بھر کراُ س سے منے جاتی ہے۔ غالبًا یہاں برتی میدان اِ تناطاقتور ہوجاتا ہے کہ ایک برش (brush) کی طرح کی کئی شاخوں والی تفریخ ممکن ہوجاتی ہے۔ مثلًا اگر کسی او نچی بلڈنگ کا او پری نو کیلا حصہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں بجلی گررہی ہوتو جیسے ہی قائد قریب بیس منج آتا ہے تو اِس نو سیلے حصے سے ایک تفریغ شروع ہوتی ہے اور او پر قائد کی طرف لیک کراُ سے چھولیتی ہے۔ بالفاظ و گیر بجلی کار بجان اِس لیے ایسے ہی نو سیلے حصوں پر گرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ بالفاظ و گیر بجلی کار بجان اِس لیے ایسے ہی نو سیلے حصوں پر گرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔

اختناميه

ساری دنیا میں روزانہ اوسطاً چالیس ہزار 000,00 گرجیلے طوفان آتے ہیں اور ہر سینڈ میں نوے 90 بار بحل گرتی ہے جو ہرد فعمنی ہیں 20- کولامب چارج زمین میں داخل کردیتی ہے۔

یوں ہم نے دیکھا کہ زمین کے پاس صاف مطلع والے گھلے آسان منطقے میں برقی میدان زمین کی طرف إشاره کرتا ہوتا ہے اور مثبت اٹھارہ سو 1800+ کولامب برقی چارج فی سینٹرزمین میں داخل ہوتارہتا ہے۔ اِس کے برخلاف گرجیلے طوفانوں کے منطقے میں زمین کے پاس برقی میدان زمین سے باہر آسان کی طرف اِشارہ کرتا ہوتا ہے اور بجلی کے گرنے کی وجہ سے منفی اٹھارہ سو 1800 - کولامب برقی چارج فی سینٹرزمین میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ مثبت اور شفی چارجوں کی زمین میں جانے والی مقداروں کے برابر ہونے کی وجہ سے زمین کا گل برقی چارج وکوئی منفی دس لاکھ میں داخل میتا کی ہوتا ہے متا کر نہیں ہوتا اور دن بدن بحال رہتا ہے۔

· فطرت کایونظام یون سال برسال این دهرے پر بناخلل پائے چاتار ہتا ہے۔

وضاحتين

اگر ترکت کی رفتار (speed) کے ساتھ ساتھ حرکت کی ست کا تعین بھی شامل ہوتو ایسے رفتار اور ست کے مجموعے کو مرعت (velocity) کا نام دیا جاتا ہے۔ تساری (velocity) ہے مراد سرعت (velocity) کی تبدیلی فی اکائی دفت ہوتی ہے۔ قوت (force) ہے مراد کی تابیت ہوتی ہے۔ سرعت کو میٹر فی سینڈ تو تساری کو میٹر فی سینڈ فی مادہ (mass) میں تساری پیدا کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ سرعت کو میٹر فی سینڈ تو تساری کو میٹر فی سینڈ فی سینڈ میں نا پاجاتا ہے۔ ایک نیوٹن (newton) سے مراد وہ قوت ہوتی ہے جو ایک کیلوگرام کمیت مادہ دہ ایک میٹر فی سینڈ کی تساری پیدا کر سمتی ہو۔ اِسی طرح ایک جول (joule) سے مراد وہ تو ان کی (energy) ہوتی ہے جو ایک نیوٹن قوت کی سمت میں ایک میٹر ہٹانے میں خرج کرتی تو انائی (energy) ہوتی ہے جو ایک نیوٹن قوت کی سمت میں ایک میٹر ہٹانے میں خرج کرتی

برتی بھار (شحنہ یا چارج) (charge) برتی توت کا ماخذ ہوتا ہے۔ یہ کولامب (کولانب)

(coulomb) نامی اکائیوں میں نا پا جاتا ہے اور ایک کولامب کی رسمی تعریف ہے کہہ کر کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ برتی چارج ہوتا ہے جو ایک ایسے ہی چارج پر جو خلا میں ایک میٹر کی دوری پر رکھا ہوا یک توت و ۱۵× و نیوٹن کی عاید کرتا ہے، اگر چہ کہ کولامب کی تعریف ایم پیئر کے ذریعے بہتر طور پر کی جاتی ہے کیونکہ بین الاقوائی سطح کی عاید کرتا ہے، اگر چہ کہ کولامب کی تعریف ایم پیئر ون (electron) کا چارج والدہ ہوتا ہے۔ الیکٹر ون (quantum) ہوتا ہے۔ چارج کا بنیادی کی کہ اور کے کہ ہوتا ہے۔ چارج شیت اور منفی دوطرح کا ہوتا ہے۔ خالف چارج ایک دوسرے کو کھینچے اور یکساں چارج ایک دوسرے کو دور ڈھیلتے ہیں۔ دومساوی قدر لیکن عزاف وارجوں کے جوڑے وجو باہم ایک دوسرے کو دور ڈھیلتے ہیں۔ دومساوی قدر لیکن عزاف وارپوں کے جوڑے وجو باہم ایک دوسرے سے ایک فاصلے پر واقع ہوں ایک برتی

ووقطبیہ (electric dipole) کہتے ہیں۔ برتی دو طبی عزم electric dipole) (moment عارج کی قدر کو جارجوں کی باہم دوری سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے اور اِس کیے کولامب میٹر کی اکائیوں میں نایا جاتا ہے۔ کسی برق سکونی امالہ electrostatic) (induction سے ہونے والے برقی دوقطبی عزم سے مراد کسی خارجی برقی میدان کے زیرِ اثر کسی شے میں مثبت اور منفی حارجوں کے مابین علحیدگی واقع ہونے کی وجہ سے برقی دوقطبی عزم کا پیدا ہونا ہے۔کوئی دو نقطوں کے پیچ برقی بھینشیکل فرق (potential difference) سے مرادا کائی برتی جارج کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک لے جانے میں درکارتوانائی ہوتی ہے۔ کسی مناسب جگہ کے لیمینشیئل جیسے زمین کے بچیشیئل کوصفر مان کرکسی اور جگہ کے اُس کی نسبت سے بچیشیئل فرق کو اُس دوسری جگہ کا مینشیکل (potential) کہا جا سکتا ہے۔ برقی کویششیل کی اکائی ولٹ (volt) ہوتی ہے جو دی گئ تعریف کے مطابق جول فی اکائی کولامب کاہی دوسرانام ہوتا ہے۔ برقی میدان یا کھیت electric) (field سی جگہ برقی قوت فی اکائی حارج کا پیانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے نیوٹن فی کولامب کی اکائیوں میں نا یا جا تا ہے۔ چونکہ برقی میدان برقی ٹوٹینشیئل کا فضائی ڈھلان بھی ہوتا ہے اِس لیے اِسے ولٹ فی میٹر کی ا کائی میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ برقی موصل میں آزاد برقی حارج یائے جاتے ہیں جو ہاسانی إدھراُ دھر چل پھر سکتے ہیں۔ توازن کی حالت میں چارج ، موصل کی سطح پر چلا جاتا ہے اور موصل کی ساری سطح ایک ہی برقی ر المیشیل پر رہتی ہے۔ برقی کرنٹ (electric current) سے مراد برقی چارج کی سی برقی موسل سے گزرنے کی شرح فی اکائی وقت ہوتی ہے۔ اِسے کولامب فی سیکنڈیا ایمپیئر (ampere) کی اکائی میں نایا جاتا ہے۔ توانائی فی سینڈ کا دوسرا نام یاور یا قدرت (power) ہوتا ہے۔ اسے جول فی سینڈ یا واف (watt) کی اکا بیوں میں نایا جا تا ہے۔ ویکھا جا سکتا ہے کہ ایک ولٹ کو ایک ایمپیئر سے ضرب دینے ہے بھی ایک واٹ حاصل ہوتا ہے اور برتی یا ورکوعمو ما واٹ ہی کی اکائیوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

آخر میں یہ بتادینا بھی کارگر ہے کہ میگا (Mega) سے مرادایک بلیون (million) یادی لاکھ ہے اور اسے 106 سے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ مائیکرو (micro) سے مرادایک کے دی لاکھویں تھے سے ہوادر اسے 6-10 سے ظاہر کرتے ہیں۔

مزید بیرکہ نیوش (Newton)، بحول (Joule)، واٹ (Watt)، کولامب (Coulomb)، واٹ (Watt)، کولامب (Coulomb)، ولٹا (Volta) اور ایمپیئر (Ampere)، سائنسدانوں کے نام ہیں، جن سے نیوش (newton)، بول (joule)، واٹ (watt)، کولامب (coulomb)، ولٹ (volt) اورایمپیئر (ampere) اکائیوں کے نام بنائے گئے ہیں ۔

روشنی کی خلامیں رفتار کوئی تین لا کھ کیلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔

حوالے رور مادمیں برق" (انگش میں)

'Electricity in the Atmosphere', Chapter (9), Vol. (II),

"The Feynman Lectures on Physics" by R. P. Feynman, M.

B. Leighton and M. Sands, Addison Wesley / Narosa, New

Delhi (1964)

'A Short Course in Cloud Physics' (2nd Edition) by R. R. Rogers, Pergamon Press, Oxford, UK (1979)